


## ข้อมูลเว็บไซต์

1. ไปที่เมนู กำหนดค่า > ระบบ > เว็บไซต์



2. ระบุชื่อเว็บไซต์ โสโลแกน และอีเมลผู้ดูแลระบบ (จะได้รับการแจ้งเตือนต่างๆ)

**SITE DETAILS**

**ชื่อเว็บไซต์ \***

**สโลแกน**

How this is used depends on your site's theme.

**อีเมล \***

อีเมลนี้จะถูก ใช้ในช่อง *From* ของอีเมลที่ส่ง ให้ผู้ใช้หลังการลงทะเบียนหรือการขอรหัสผ่านใหม่ (แนะนำให้อีเมลที่ตามด้วย โดเมนเนมของเว็บไซต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองเป็นจดหมายขยะ)

3. ระบุจำนวนโพสต์ที่จะให้แสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ และ URL หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ต้องการ

**หน้าแรก**

**Number of posts on front page**

The maximum number of posts displayed on overview pages such as the front page.

**หน้าแรกของเว็บไซต์**

Optionally, specify a relative URL to display as the front page. Leave blank to display the default content feed.

4. ระบุหน้าเว็บที่จะให้แสดง กรณีที่ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม (access denied หรือพบข้อผิดพลาดระบบ)

**ERROR PAGES**

**หน้าที่ให้แสดงเมื่อเจอข้อผิดพลาด 403 (access denied)**

This page is displayed when the requested document is denied to the current user. Leave blank to display a generic "access denied" page.

**หน้าที่ให้แสดงเมื่อเจอข้อผิดพลาด 404 (not found)**

This page is displayed when no other content matches the requested document. Leave blank to display a generic "page not found" page.

5. กดปุ่ม “บันทึกค่า”

บันทึกค่า

6. จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า ระบบได้บันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว



บันทึกการตั้งค่าแล้ว